

TALLER SIDEMAR BL MASTER

Versión 1.0

2007

Subdirección de Informática





CONTENIDO.

CONTENIDO	
INTRODUCCIÓN.	
1. Aplica	ción.
1.1.	Autentificación
1.2.	Trabajar sin Conexión
1.3.	Crear Documento.
1.4.	Guardar Documentos
1.5.	Abrir Documentos
1.6.	Enviar Documentos
1.7.	Estados del Envío
1.8.	Consulta Documentos Tramitados
1.8.1.	Caso Bill of Lading:2
1.8.2.	Resultado de búsqueda de documentos2
1.9.	Modificación
1.10.	Anulaciones
1.11.	Actualizar tablas internas
1.11.1.	Para Locaciones:3
1.11.2.	Para Sitios de Atraque:
1.11.3.	Para Países
Anexos	
I. Conta	iner ISO-Codes





INTRODUCCIÓN.

El presente documento tiene como objetivo principal servir de apoyo para la realización del tercer Taller sobre el uso de **SIDEMAR v2.1.5** (Sistema para Documentación Electrónica Marítima).

Esta aplicación provee una interface que permite tanto a los Navieros como a personal de Aduana: consultar y mantener los documentos enviados. Esta aplicación cobra importancia al momento de la operación del sistema, ya que sin gestión y control sobre el flujo de la información se convierte en una fuente de riesgo para la organización.

En esta etapa la interfaz permite envíos para Encabezados de Manifiestos Marítimos como para BL (Bill of Lading). Lo cual será profundizado en este taller.

En este documento se describen las principales pantallas de Ingreso y Consultas, tanto como su layout, funcionalidad y restricciones de acceso. Considerando que sólo abarcará la gestión sobre Bill of Lading (BL)





1. Aplicación.

1.1.Autentificación.

Para ingresar a la aplicación se debe hacer doble click sobre el archivo ejecutable **SIDEMAR.exe**. Entonces, aparece la siguiente pantalla de autentificación.

Para realizar las pruebas relacionadas con el taller, se debe utilizar el servidor de pruebas: **172.20.100.199:7777/soap/servlet/soaprouter** (dentro de la aduana) y el **200.72.133.28:7777/soap/servlet/soaprouter** (fuera de la aduana). (anteo.aduana.cl) Para mayor información consultar el documento **Servidores de Conexión**, en la siguiente URL:

http://www.aduana.cl/prontus_aduana/site/artic/20070416/pags/20070416191902.html Servidores de Conexión.

Pantalla de Autentificación

🏈 ::: SIDEMAR 2 :	: (versión	Test)				x
						_
Usuario:	saam2					
Password:			_			
Servidor:	anteo.adu	iana.d:7	777/soa	p/servlet/so	paprouter	
Proxy HTTP:	<default></default>	,				
Proxy Puerto:	<default></default>	,				
Proxy Usuario:	<default></default>	,				
Proxy Password:						
Modo Inicio © Encabezado M © Bill of Lading	anifiesto	ļ		Iniciar		
Conexión fuera	de línea				Sal	ir
	Ingroe	o	eieto	m 2		



EL usuario de prueba le será entregado al momento del inicio del taller, de no tenerlo favor solicitar

1.2. Trabajar sin Conexión.

Si desea trabajar sin conexión, sólo debe seleccionar la opción indicada para ello, como se indica en la figura. Luego hacer click en el botón Iniciar.

Modo Ini G Enca C Bill o	cio bezado Manifiesto f Lading	Iniciar	J
T Conex	ión fuera de línea		Säk
SIDEMAR	Ł		×
<u>.</u>	Con esta opción	sólo puede editar doc	umentos
	Ac	eptar	

Es necesario mencionar que con esta modalidad sólo de pueden guardar Documentos en forma local, vale decir no podrán ser enviados.

SIDEMAR 2 (fuera de línea) - [usuario: saam2] - Encabezado de Manifiesto (versión Test)							
<u>Archivo ?</u>							
NO Defenseria	Sitio Atraque Buscar						
	Nombre Nave						
Tipo Manifiesto I 💌	Registro Nave (Código IMO/LLOYD)						
Condición Carga N 💌							





1.3.Crear Documento.

Al iniciar la aplicación por defecto puede seleccionar el modo de inicio, esto le permitirá abrir un documento en blanco, ya sea para Encabezado Manifiesto (**MFTO**) como para Bill of lading (**BL**).

🏈 ::: SIDEMAR 2 :	: (versión Test)
Usuario:	saam2
Password:	
Servidor:	anteo.aduana.d:7777/soap/servlet/soaprouter
Proxy HTTP:	<default></default>
Proxy Puerto:	<default></default>
Proxy Usuario:	<default></default>
Proxy Password:	
Vodo Inicio Encabezado M Bill of Lading Conexión fuera	anifiesto Iniciar de línea Salir

Otra forma de crear un nuevo documento, es seleccionando en el Menú lo siguiente: Seleccionar Archivo» Nuevo » Encabezado de Manifiesto [**Bill of**

Encabezado de Manifiesto [**Bill of** Lading].

😵 SIDEMAR 2.0 - Encabezados de Manifiesto Tramitados							
Archivo Ver Actualizar ?							
Nuevo 🕨 Encabezado de Manifiesto							
Abrir	Bill of Lading						
Salir	Nº Referencia	Nº Aceptación	Estado				

Ingresando Bill of Lading (BL)

Una vez seleccionada la opción » Archivo » Nuevo » Bill of Lading, aparecerá el formulario para que sea ingresado los datos del BL, como el que se muestra en la siguiente figura:

No. No.							
ervice ipo Servicio EMPTY	(Empty)			Cond. Tr Sentido C Nombre M	ansporte Deracion I	▼ (Ingreso)	
echas resen.: 23-10-2007 17:11	Emb.		Tipo	nes Código	(ONU) Descripció	n	Agregar Modificar Eliminar
Valor Id Nación Id CL Busc ansbordos par (cod. ONU) Busc	RUT <u>r</u> (Chile) ar (Chile)	Nor País		uscar (Chile)		3	
Agregar ItM	odificar It	Eliminar It			Fecha Arribo		
		Bus	car Referencia				
		R V	Número		Ec. Emició	n 🗌	
p, Referencias p, Referencia REF 💌	Tp. Documento	Eliminar Ref	indirere 1		r c. Emisio		
eferencias p. Referencia REF Agregar Ref Mc 'p. Referencia Tp. Documento	Tp. Documento dificar Ref	Eliminar Ref	alor Id. Emisor	Tp. Id. Emisor	Nación Emisor	Nombre Emisor	





Datos del BL

Items		
Nº Referencia Service Tipo Servicio	CL (Full Container Load)	Cond. Transporte Sentido Operacion (Ingreso) Nombre Nave
Numero referencia	Este campo muestra el número de documento Por ejemplo Bl Nº "01G022220"	o dado por el emisor del mensaje.
Service	Nombre del servicio de ruta prestado por la el Consignar el valor del campo servicio corresp por el BL LINER TRAMP	mpresa de transporte. pondiente al Encabezado de Manifiesto referenciado
Tipo servicio	Este campo muestra el tipo de carga que esta Los valores que puede tomar este campo son	a individualizada en el conocimiento de embarque. : n Container Load. lk. eak Bulk. than Container Load & Break Bulk. J. ontainer Freight Station
Cond. transporte	 Este campo muestra las condiciones de entregeste campo son: HH (House/House): Entrega puerta a puerto HP (House/Pier): Entrega puerta a puerto PP (Pier/Pier): Entrega puerto a puerto. PH (Pier/House): Entrega puerto a puerto 	ga de las mercancías. Los valores que puede tomar erta. o. a.
	Tanto para ingreso como para modificación pe	ermite blanco
Sentido operación	 Este campo muestra el destino aduanero de la transporte. Los valores que puede tomar este I: Ingreso. S: Salida. TR: Tránsito. TRB: Transbordo 	a mercancía declarada en el documento de e campo son:
Nombre Nave	Nombre con que arribará o zarpará la nave de Consignar nombre de la nave registrado en e referenciado El número máximo de caracteres es de 50	el puerto el sistema, de acuerdo al Encabezado de
Fechas		

Fechas	
Presen, 07-06-2007 15:54	Emb. 21-05-2007 09:47 🚺
Emisión 15-05-2007	Zarpe 22-05-2007 11:47 🗾

Este campo muestra el nombre del tipo de fecha del documento que se declara en el mensaje. Los valores que puede tomar este campo son:

- **FPRES**: Fecha de presentación del mensaje.
- Este tipo de fecha es obligatorio. Entregado por el sistema, tiene el formato "dd-MM-yyyy"
 FEM: Fecha de emisión del BL, corresponde a la fecha indicada en el documento de transporte.

Este tipo de fecha es obligatorio. Formato de la fecha en formato "dd-MM-yyyy HH:mm".





X

- FZARPE: Fecha de zarpe de la nave, correspondiente al puerto donde se embarcaron las mercancías amparadas en el BL.
 - Este tipo de fecha es obligatorio. Formato de la fecha en formato "dd-MM-yyyy HH:mm".
- FEMB: Fecha de embarque de las mercancías, corresponde a la fecha de puesta a bordo de las mercancías.

Este tipo de fecha es obligatorio. . Formato de la fecha en formato "dd-MM-yyyy HH:mm".

Consideraciones: La Fecha [FEM] [valor] [<valor>] debe ser menor que [FPRES] [valor] [<valor>]

Locaciones

Tipo

110	Locaciones				A darea ar Loca	ación	
	Tipo	Código (O	Descripción	Acreau	W Agregar Loca	acion	
				Electronic	Tipo	LE 🔽	
Es	te grup	po de camp	oos tiene po	r objetivo consignar	Código (ONU)		Buscar
Ia	serie d	le locacione	es involucra	das en un BL.	Descrinción	< Descrine	ión>

Para Agregar una locación, hacer clic sobre el enlace AGREGAR.

Luego seleccionar el Tipo, corresponda para cada Locación.

Código según Cancelar Aceptar Este Campo muestra el nombre del tipo de locación asociada al documento que se envía en el mensaje. Los valores que puede tomar este campo son:

- ✤ LE: Lugar de Emisión del BL.
- Este tipo de Locación es obligatorio.(Ingreso)
- **PE**: Puerto de Embargue de la mercancía. ** Este tipo de Locación es obligatorio.
- **PD**: Puerto de Desembarque de la mercancía. Este tipo de Locación es obligatorio.
- LD: Lugar de Destino final de la mercancía.
- Este tipo de Locación es opcional. **LEM**: Lugar de Entrega de la Mercancía.
 - Este tipo de Locación es opcional.
- LRM: Lugar de Recepción de la Mercancía por el carrier. Este tipo de Locación es opcional.

Seleccionar código a utilizar de las Naciones Código Unidas (código alfabético de largo 5). Se dispone de una ayuda con el botón buscar sino conoce el código de la locación

🚸 Búsqueda de Puerto	×
Seleccione el País de la Locación:	
Chile	
Aceptar Cerrar	1
	-

Descripción de la Locación en forma de glosa, de acuerdo al código utilizado en el Descripción campo "código".

Consideraciones.

Algunas puntos que se deben tener presente al momento de ingresar locaciones: 1) En Locaciones, para [**PE**] Para Ingresos el Código debe corresponder a un puerto Extranjero

Para Salida el Código debe corresponder a un puerto Nacional.

2) En Locaciones, para [PD]

Para Ingresos el Código debe corresponder a un puerto Nacional Para Salida el Código debe corresponder a un puerto Extranjero.

En Locaciones, para [LEM] 3)

Para Ingresos el Código debe corresponder a un puerto Nacional Para Salida el Código debe corresponder a un puerto Extranjero.





4) En Locaciones, para [**LRM**]

Para Ingresos el Código debe corresponder a un puerto Extranjero Para Salida el Código debe corresponder a un puerto Nacional.

5) En Locaciones, para [**LD**]

Para Ingresos el Código debe corresponder a un puerto Nacional Para Salida el Código debe corresponder a un puerto Extranjero.

Ejemplo

Locaciones				
Tipo	Código (O	Descripción		Agregar
	PETRU	Trujillo		Modificar
PE	PETRU	Trujillo		-touricar
PD PD	CLVAP	Valparaiso	•	Eliminar

Para modificar una Locación, se debe seleccionar la fila deseada y luego presionar el enlace **Modificar**. De forma similar para eliminar.

PARTICIPANTES

Este conjunto de campos, por cada ocurrencia, debe indicar la información de las personas que participan en el documento de transporte.

or A	Umacenist	a Representa	nte En	nisor BL Emi	barcador Consig	Ignatario Notify Notify2
Val	or Id 9	2048000-4	前开	+	Nombre	SAAM
NIS	tion to To	Source 1	(chia)	1.00	Date	D Biscar (Chia)

Los participantes para un BL son:

- EMISOR: Agente que presenta el mensaje.
 Este tipo de Participante es obligatorio.
- ALMACENISTA: Almacenista.
 Este tipo de Participante es opcional en la Salida.
 Este tipo de Participante es obligatorio en el Ingreso.
- REPRESENTANTE: Agente o representante del emisor del BL en origen (Freight Forwarder ó Agencia).
 - Este tipo de Participante es **obligatorio**.
- EMISOR BL Emisor del BL en origen.
 Este tipo de Participante es obligatorio.
- EMBARCADOR: Embarcador o quien solicita el servicio de transporte (Shipper). Este tipo de Participante es obligatorio.
- CONSIGNATARIO: Consignatario.
 Este tipo de Participante es obligatorio.
- NOTIFY: Este tipo de Participante es opcional.
- NOTIFT2: Segundo Notify.

Este tipo de Participante és opcional.

Valor id Este campo muestra el valor del identificador del participante en el documento, cuyo tipo fue indicado en el campo tipo-id.
 Por ejemplo, se el tipo es RUT, en este campo se debe indicar el número de RUT. El RUT debe consignarse con números seguidos incluyendo el dígito verificador separado por un guión del resto de los números. Ejemplo: 77777777-7.

Tipo id El campo tipo-id muestra el tipo de identificación del participante en el documento. Los valores que puede tomar este campo son:
 ◆ RUT: RUT.

- PAS: Pasaporte.
- ADU: Código dado por la aduana.

sta	Representante	Emisor BL	Embarcad
_			_
		RUT	•
	Buscar	RUT PAS	





.

Nombres Nombre del participante en el documento.

Este campo muestra el nombre del participante del documento.

Nación El campo nacion-id muestra el país que otorga la identificación en forma codificada. Para realizar las validaciones de valor del campo nacion-id se utilizarán los códigos de la Naciones Unidas (código alfabético de largo 2).

Este campo muestra el código del país asociado a la dirección del participante. Para las validaciones de este campo se utilizarán los

códigos de las Naciones Unidas utilizados en el campo nacion-id. Tabla de códigos de las Naciones Unidas (códigos alfabéticos).

😵 Búsqueda de Nación	×
Seleccione el País del Participante:	
Cameroon	-
Cameroon	
Canada	
Cayman Islands	
Central African Republic	-
🚸 Búsqueda de País	×
Seleccione el País del Participante:	
Chile	_
Aceptar Cerrar	

Ejemplos para usar:

Código

país

Emisor.

Rut	Nombre
92048000-4	SAAM

Tabla 1 Ejemplo de emisor

Listado de Almacenistas.

Rut	Nombre
94637000-2	CIA.SIDERURGICA HUACHIPATO S.A
96566940-К	AGUNSA S.A. (VALPARAISO)
96631520-2	FAST AIR ALMACENES DE CARGA
96796080-2	SEAPORT S.A.
96975090-2	EMPREMAR
99502660-0	ALVAREZ , JOAQUIN EDUARDO
99511240-K	ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A.

Tabla 2 Ejemplos de almacenistas.

Listado de Agentes de Naves:

Rut	Nombre
7284358-4	GARCIA, GABRIEL ENRIQUE
77306350-8	MACHUCA , JOSÉ PEDRO
79992900-7	ARMIJO , DORIS ALICIA
80992000-3	ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA.
81156500-8	KENRICK Y CIA. S.A.
82728500-5	IAN TAYLOR
8858204-7	CÍA NAVIERA MARITIMO PORTUARIA AABB
92048000-4	SAAM
94058000-5	AEROSAN S.A.
96566940-K	AGUNSA S.A. (VALPARAISO)

Tabla 3 Ejemplos de agentes de nave.

Capitán.

Rut	Nombre	
3307083-7	ALBERTO JADUE DIAZ , ALBERTO JADUE DIAZ	
Tabla 4 Ejemplos de capitán.		





Transportista.

Rut	Nombre
82728500-5	IAN TAYLOR

Tabla 5 Ejemplos de transportista.

Listado de Operadores de Terminal:

Rut	Nombre
73968300-9	EMPRESA PORTUARIA ANTOFAGASTA
77452090-2	O.H.C. OPERADORES DE CARGA LTDA.
80326500-3	OXIQUIM S.A. , OXIQUIM S.A.
82777100-7	PUERTO DE LIRQUÉN
87770100-K	TERMINAL PORTUARIO LPG-QUINTERO
89468900-5	COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI
96566940-K	AGUNSA S.A. (VALPARAISO)
96850960-8	SCL
96908870-3	TERMINAL PACIFICO SUR VALPARAISO S.A.
96908930-0	SAN VICENTE TERMINAL INTERNACIONAL
96908970-K	STI
96909330-8	PUERTO PANUL S.A. (SAN ANTONIO)

Tabla 6 Ejemplos de operadores de terminal.

Embarcadores

Rut	Nombre
99540780-9	UTC OVERSEAS
99503250-3	FIRST TRADE
96992440-4	COEXCO CHILE S.A.
96974340-K	SPARBER CHILE SA.
96914370-4	MAERSK LOGISTICS CHILE S.A.
96900090-3	MAGALLANES FORWARDER CHILE
96879620-8	AIR SEA WORLWIDE S.A.

Tabla 7 Ejemplos de embarcadores.





×

-

TRANSBORDOS

En este grupo de campos se deben declarar los transbordos que sufrió la mercancía declarada en este mensaje antes de la llegada al puerto de arribo.

Para ingresar un nuevo transbordo, se debe completar los campos que están en el cuadro rojo, y luego presionar el botón **Agregar it**

El ingreso de este grupo es Opcional

r Icod. CNI. Buscar	<cesopoin></cesopoin>	echa:Ambo
Agega It Modifi	arit Brinseit	Earthy Andrea
coga	Longation	Fearla Mileo

Cod lugar	Este campo muestra el código del lugar donde se realizó el transbordo. Para las validaciones de este campo se utilizarán los códigos de las Naciones Unidas utilizados en el campo codigo del grupo de datos Locaciones .	Búsqueda de Lugar Seleccione el País del Transbordo: Canada Aceptar Cerrar
Descripción lugar	Este campo muestra la descripción del lugar donde se realizó el transbordo, de acuerdo al código utilizado en el campo cod- lugar.	
	Este campo muestra el valor de la fecha de arribo en el puerto de transbordo, en formato dd-mm-yyyy .	
Fecha arribo	La fecha de arribo de la Nave en los transbordos debe ser menor que la fecha de arribo estimada a puerto Mencionada en el Encabezado del Manifiesto.	

Dado que el grupo es opcional, al agregar por lo menos UNA ocurrencia de transbordo, sólo el campo fecha de arribo es Opcional, por lo que si ingresa una fila debe por lo menos ingresar, código del lugar y su respectiva descripción.

Para modificar un transbordo, se debe seleccionar la fila deseada y luego presionar el botón **Modificar it**. De forma similar para eliminar.

Transbordos		
Lugar (cod. ONU) Buscar <descripción></descripción>	Fecha Arribo	
Agregar It Modificar It	Eliminar It	
Lugar	Descripción	Fecha Arribo
CLVAP	Valparaiso	23-04-2007 15:52
2 CLPMC	Puerto Montt	24-04-2007 15:52





REFERENCIAS

Este grupo de datos debe generarse a lo menos una vez para referenciar al Encabezado del Manifiesto.

Para ingresar una nuevo referencia, se debe completar los campos que están en el cuadro rojo, y luego presionar el botón **Agregar Ref**

lip. Referencia	REF	Tp. Documen	to BL	 Número 		Fc. Emp	ón
Agreene	lef N	udficer Ref	Elmmar Re				Buscae Re
In Referencia	To, Dog mento	Naimero	Ec. Emisión	Valor Id. Emisor	To, Id. Emisor	Nación Emisor	Nombre Emisor
a shake to be a share to be						I destroyed in the second	Participant of Color Department

De igual formar puede buscar el documento a referenciar utilizando el botón Buscar Ref, más adelante se detalla proceder.

Tipo referencia	 Este campo muestra el tipo de referencia o relación entre el mensaje enviado y el documento que se describirá en los próximos campos. Los valores que puede tomar este campo son: REF: Relación referencial entre el mensaje y el documento al que se hace referencia. Este tipo de referencia es Obligatorio REFMANANT: Referencia a Manifiesto Anterior. Este tipo de referencia es opcional MADRE: El documento al que se hace referencia corresponde al documento de transporte madre. Este tipo de referencia es opcional REFBLANT: Referencia al BL Anterior Este tipo de referencia es opcional 	Referencias Tipo Referencia Agregar REF Agregar REFMANANT Tp. Referencia REFBLANT
Tipo documento	Este campo muestra el tipo de documento de la referencia asociada. Para realizar las validaciones de valor del campo tipo-documento se utilizarán los códigos del Anexo 51-45 del Compendio de Normas Aduaneras.	Tp. Documento BL Ificar RefMFTO NúmeroFc. Emisión
Nro. de Referencia	Este campo muestra el número del documento referenciado. Por ejemplo, si el tipo de documento referenciado es MFTO (Encabezado del Manifiesto) se debe indicar el número otorgado por la Aduana. Si el tipo de referencia es MADRE y el tipo de documento es BL se debe indicar el número del BL Madre dado por su emisor	Nro. Referencia
Fecha de Emisión	Este campo muestra la fecha de emisión del documento referenciado. El formato del valor del campo debe corresponder a fecha válida del año calendario.	Fc. Emisión

Los campos Obligatorios para cada referencia son:

- » Tipo referencia
- » Tipo documento
- » Nro. de Referencia
- » Fecha de Emisión.





Luego le pedirá los datos del Emisor

	Tipo de identificación del emisor del documento referenciado.	Vingrese Datos del Emisor	1
Tipo id emisor	 El campo tipo-id-emisor muestra el tipo de identificación del emisor del documento referenciado. Los valores que puede tomar este campo son: RUT: RUT. PAS: Pasaporte. ADU: Código dado por la aduana. 	Valor Id RUT Nación Buscar Nombre Aceptar Cancelar	
Nac id emisor	El campo nacion-id-emisor muestra el código del país campo tipo-id-emisor . Para las validaciones de este c Unidas utilizadas en el campo nacion-id del grupo de Tabla de códigos a utilizar de las Naciones Unidas (alfa	s que otorga la identificación descrita en el campo se utilizarán los códigos de las Nacione datos Participaciones . bético de largo 2).	25
Valor id emisor	Este campo muestra el valor del identificador del partic en el campo tipo-id-emisor . Por ejemplo, se el tipo es de RUT. El RUT debe consignarse con números seguido un guión del resto de los números. Ejemplo: 77777777	cipante en el documento, cuyo tipo fue indicad s RUT, en este campo se debe indicar el núme os incluyendo el dígito verificador separado po 7-7	do ero or
Emisor	Este campo muestra el nombre del emisor del docume	nto referenciado.	

Para modificar una referencia, se debe seleccionar la fila deseada y luego presionar el botón **Modificar Ref**. De forma similar para eliminar.

Tp. Referencia	REF 💌	Tp. Documento	BL	Número		Fc. Emis	ión 🔀
Agregar P	lef Mo	difcar Ref	Elminar Ref				Buscar Ref
p Referenția	Tp. Documento	Número	Pc. Emsion	Valor Id. Emisor	Tp. Id. Emisor	Nación Emisor	Nombre Emisor
MADRE	BL	PD20070727-40	22-02-2007	92048000-4	RUT	đ	SAAM
REF	MFTO	7730	26-07-2007	92048000-4	RUT	a	SAAM

Agregar una nueva Referencia.

Buscar Referencia									
Referencias									
Tp. Referencia REF Tp. Documento BL Número Fc. Emisión									
Agregar Ref Mo	Agregar Ref Modificar Ref Eliminar Ref								
Tp. Referencia Tp. Documento	Número	Fc. Emisión	Valor Id. Emisor	Tp. Id. Emisor	Nación Emisor	Nombre Emisor			

Si no conoce el nro. del documento de referencia, utilice el botón Buscar Ref.

Buscar Ref

Inmediatamente, la ventana que se muestra a continuación, le permitirá buscar entre un rango de fechas, el documento deseado.

١	Búsqu	ueda de Referencia				
	Docun	nento(s):			Buscar	ar Ref Cerrar
	Nº	Nº Referencia/Aceptación	Tipo Documento	Estado	Fecha	Id Documento





Una vez que se presiona el botón buscar, tiene disponible el formulario de búsqueda, donde debe seleccionar el tipo de documento a referenciar, en esta etapa los tipos son BL o MFTO.

ocumento(s):			Buscar	Agregar Ref	Cerrar
Nº Nº Referencia/Aceptación	Tipo Documento	Estado	Fecha	Id Docu	mento
	Buscar Documento: Tipo: BL GA MFTO Búsqued MFTOA Ingrese Nº Referen O Búsqueda global Ingrese Fechas (má Desde: 30-07 Hasta: 30-07 Aceptor	cia/Aceptación: x. 31 dias): -2007 -2007 Cancelar			

Luego puede buscar por el nro. específico de Referencia o Aceptación.

Para manifiesto es el nro. de aceptación entregado por la Aduana, y para los documentos tipo BL el nro. de referencia enviado por el usuario.

istad	lo == BL			Buscar	Agre	egar Ref	Cerra
Nº	Nº Referencia/Aceptación	Tipo Documento	Estado	Fecha	-	Id Docum	ento
1	MM200706291051	BL	ACEPTADO (M)	30-07-2007 1	0:36	157138	60
z	MM200706291047	BL	ACEPTADO (M)	27-07-2007 1	7:36	157138	52
3	MM200706291043	BL	ACEPTADO (M)	27-07-2007 1	7:13	157138	51
4	PD20070727-40	BL	ACEPTADO (M)	27-07-2007 1	7:12	157138	85
5	MM200706291043	BL	ACEPTADO (M)	27-07-2007 1	7:11	157138	51
6	MM200706291043	Agragar Dalaran	4	×	7:04	157138	51
7	PD20070727-40	Agregar Kereren			7:04	157138	85
8	MM200706291043				7:02	157138	51
9	MM200706291039	🔣 🕘 Æstá se	guro de Agregar la Re	ferencia al BL?	5:58	157138	45
10	MM200706291039	~			5:53	157138	45
11	MM200706291039				5:51	157138	45
12	MM200706291035		No No		5:45	157138	42
13	MM200706291035	Learner			5:40	157138	42
14	MM200706291035	DC.	HOLFTHOU (M)	27-07-2007 1	5:38	157138	42
15	PD-20070727-39	BL		27-07-2007 1	6:20	157138	76
16	MM200706291063	BL.	ACEPTADO (I)	27-07-2007 1	6:20	157138	77
17	MM200706291061	BL	ACEPTADO (I)	27-07-2007 1	6:15	157138	75
18	MM200706291060	BL	ACEPTADO (I)	27-07-2007 1	6:13	157138	74 -
19	PD-20070727-38	BL		27-07-2007 1	6:12	157138	73
20	MM200706291059	BL	ACEPTADO (I)	27-07-2007 1	6:08	157138	72
21	MM200706291057	BL	ACEPTADO (I)	27-07-2007 1	6:04	157138	71
22	MM200706291056	BL.	ACEPTADO (I)	27-07-2007 1	6:00	157138	70
23	MM200706291055	BL	ACEPTADO (I)	27-07-2007 1	5:54	157138	68
24	MM200706291051	BL	ACEPTADO (M)	27-07-2007 1	3:30	157138	60
25	MM200706291047	BL	ACEPTADO (M)	27-07-2007 1	2:18	157138	52
26	PD-20070727-32	BL	11	27-07-2007 1	2:09	157138	50
27	MM200706291043	BL	ACEPTADO (M)	27-07-2007 1	2:09	157138	51
28	PD-20070727-31	BL	11 - 11 - 1	27-07-2007 1	2:08	157138	49
29	MM200706291042	BL	ACEPTADO (I)	27-07-2007 1	2:04	157138	48
30	MM200706291041	BL	ACEPTADO (I)	27-07-2007 1	2:02	157138	47
31	MM200706291040	BL	ACEPTADO (I)	27-07-2007 1	2:00	157138	46
32	MM200706291039	BL	ACEPTADO (M)	27-07-2007 1	1:57	157138	45
33	MM200706291037	RI	ACEPTADO (I)	27-07-2007 1	1:53	157138	44





Cabe destacar que la referencia REF + MFTO debe estar sólo una vez, ya que todo BL, debe referenciar al MFTO al cuál está asociado, luego las referencias permitidas son:

- REF + BL ≫
- MADRE + BL **»**
- **REFMANANT + MFTO** ≫
- REFBLANT + BL »



OBSERVACIONES

En este grupo se consignas las observaciones asociadas al documento que se envía.

Para agregar una nueva observación, se debe completar los campos que están en el cuadro rojo, y luego presionar el botón Agregar Obs.

Obs	RAL ·		
Agre	egar Obs	Modificar Obs	Eliminar Obs
mbre	Contenido		

Para modificar una observación, se debe seleccionar la fila deseada y luego presionar el botón Modificar Obs. De forma similar para eliminar.

> Este campo muestra el tipo de observación que se consignará. Los valores que puede tomar este campo son:

- $\dot{\cdot}$ **GRAL:** Observaciones Generales.
- \div Motivo de la Modificación. MOT:
- $\dot{\cdot}$ 02: Cambio de Almacenista.
- \div 03: Cambio en Cantidad de Bultos.
- ** 05: Cubrefaltas.
- $\dot{\cdot}$ Cambio de Número de Manifiesto, Puerto de Desembarque y 06: Almacenista.

Contenido Este campo muestra el contenido de la observación.

ITEMS EN EL DOCUMENTO

Nombre

Se deben generar tantos grupos de "item" como tipos de bultos se describan en el mensaje. Cuando en el ítem se describan bultos contenerizados, en el segmento de contenedores se deberán individualizar el o los contenedores que contienen los bultos descritos en el ítem. Respecto de la carga peligrosa: de estar consignada la información en el BL ésta deberá declararse en alguno de los niveles de los bultos, no siendo necesaria su repetición en todos los niveles y subniveles. En el caso de carga suelta y sin información de bultos ésta deberá informarse a nivel del ítem.

c [
enus	a Maddaa	- CRIMINA									
1	Marcas	C. Pell	Bultos	Tp. Bulto	Descripción	Peso	U. Peso	Volumen	U. Vol	Observa	Carga
						-			-		

Observad	iones
Tipo Obs	GRAL 💌
Ac Nombre	GRAL 03 05 06





Para ingresar un nuevo Item, se debe completar Click en el enlace que dice Agregar (Ver cuadro).



Marcas	Este campo muestra las marcas y números que permiten identificar un bulto.			
Carga peligrosa	 Este campo muestra un indicador de mercancía peligrosa. Los valores que puede tomar este campo son: S: Si es carga peligrosa. N: No es carga peligrosa. 	C. Peligrosa Bultos	s N S	
cantidad	Este campo muestra la cantidad de bultos en el ítem			
tipo-bulto	Este campo muestra el código de identificación del tipo de bulto de ítem. Para realizar las validaciones de valor del campo tipo-bulto se utilizarán los códigos del Anexo 51- 23 del Compendio de Normas Aduaneras	Tipo de Bu Seleccione el 1 CUBO CUBO CUPETES DAMAJUANA ESTANQUE FARDO	ilto Tipo de Bulto:	×
Descripción	Este campo muestra la glosa de la descripción de la mercancía, en forma agregada.			
Peso bruto	Este campo muestra el peso de las mercancías, incluidos todos sus envases y embalajes			
Unidad peso	Este campo muestra la unidad de medida del peso en que se ha descrito en el campo peso-bruto.	Peso Volumen Observación Carga Cnt	333 333 Bolsas 5	KK D4 FC GL
volumen	Este campo muestra el volumen de la cantidad total de bultos del contenedor, del tipo de bulto descrito en el campo tipo-bulto .			
Unidad volumen	Este campo muestra la unidad de medida en que se ha determinado el volumen indicado en el campo volumen . Para realizar las validaciones de valor del campo se utilizarán los códigos de las Naciones Unidas (codificación alfanumérica de largo 3).	Volumen Observación Carga Cnt	333 Bolsas S	MTQ CMQ FTQ INQ LTR MTQ
Observación	Si la carga descrita en el ítem está dentro de uno o más contenedores, se debe indicar S (Si) y en el grupo de datos de la ocurrencia Contenedores se describe la identificación del ó los contenedor(es) que los contiene. En caso contrario se debe indicar N (No).			
Carga cnt	Si la carga descrita en el ítem está dentro de uno o más contenedores, indique "S": Si. Y en el Campo de Contenedores describa la identificación de los contenedores que los contiene. En caso contrario indique "N": No.			

KGM KGM D41 FOT GLD GLI

> Ŧ ٠





Para agregar un ítem debe hacer click en el Hipervínculo Agregar.

<u>gregar</u>	Modificar	<u>Iodificar Eliminar</u>			-	± Agregar Contenedor ± Agregar Vehiculo				+ Agregar ItemIMQ + Agregar		Agregar Equi
	Marcas	C. Pelig	Bultos	Tp. Bulto	Descr	pción	Peso	U. Peso	Volumen	U. Volu	Observaci	Carga crit
1	Marca 2	5	33	51	CUBO		333	KGM	333	MTQ	Bolsas	5
	-						_					

🚸 Modificar It	em 🔀
Nº Item	1
Marcas	Marca 2
C. Peligrosa	s 💌
Bultos	33
Tipo Bulto	51 Buscar
Descripción	CUBO
Peso	333 KGM 💌
Volumen	333 MTQ 💌
Observación	Bolsas
Carga Cnt	s
	[Modificar] Cancelar

Para modificar un í**tem**, se debe seleccionar la fila deseada y luego presionar el botón **Modificar**. De forma similar para eliminar.

Una vez que esta conforme con los cambios, presionar el botón Modificar.



Para eliminar in ítem, se debe seleccionar la fila deseada.

	1.							
tens Arear	Monthear	time			+ 8.0	nige: Corbin	da sha	ioir.
1.	Marcas	C.Petg	findes.	To Bate	Omerpoin.	Pena	U. Peao	Vot
	Мыса 2	1	33	51	CLEO	330	HOM	333
		1	2) -	Eatá any eo de	Eleinar el Inc	24 R		
Total to	ana 1	-	÷ •	5	340	3.0	PCBN	1
Contra	adaras at Embar	2-	_					

TOTALIZADORES

La aplicación Sidemar completará en forma automática este grupo de campos. Dichos campos corresponden a la sumarización respectiva de acuerdo a la cantidad de Ítems ingresados.

gregar	Modificar	Eliminar				±.Agreg	ar Contene	dor ± Agre	agar Vehiculo	± Agregat	ItemIMQ ±	Agregar Equ
I	Marcas	C. Pelig	Bultos	Tp. Bulto	Descri	pción	Peso	U. Peso	Volumen	U. Volu	Observaci	Carga cnt
1	Marca 2	S	33	51	CUBO		333	KGM	333	MTQ	Bolsas	5

Total ítem	Total de ítems que se describen en el mensaje. Este número debe coincidir con el total de tipos de bultos distintos que se declaren, en el grupo de datos ítem, No permite valor cero
Total bultos	Total de bultos que son amparados por el BL. No permite valor cero
Total peso	Peso total de la mercancía amparada por el BL. No incluye la tara de los contenedores. No permite valor cero
Unidad peso	Unidad de medida el la cual fue declarado el peso total de las mercancías.
Tota -volumen	Volumen total de la mercancía amparada por el documento de transporte.
Unidad volumen	Unidad de medida en la cual fue declarado el volumen de las mercancías.





CONTENEDORES EN EL ITEM

Si el tipo de bulto en el "item" es contenedor, entonces debe generarse este conjunto de campos por cada contenedor. De igual forma debe proceder si el Carga Cnt indica una S, ya que se refiera a que la carga en el ítem es contenerizada.

Para Agregar un grupo de contenedores asociado a un ítem determinado, se debe seleccionar la fila deseada, y luego seleccionar el enlace que dice **+ Agregar Contenedor**.

Seleccionar en el enlace, junto con seleccionar el ítem al cual se le consignará el contenedor

Agregar Modificar Eliminar							+ Agregar Contenedor		gar Vehiculo	+ Agregar	ItemIMO ±	Agregar Equip
1	Marcas	C. Pelig	Bultos	Tp. Bulto	Descr	pción	Peso	U. Peso	Volumen	U. Volu	Observaci	Carga cnt
	Marca 2	5	33	51	CUBO		333	KGM	333	MTQ	Bolsas	5
					1							

Sigla	Este campo muestra la parte alfabética de la identificación del contenedor.	😵 Agregar Contenedor
Número	Este campo muestra la parte numérica de la identificación del contenedor, sin incluir dígito verificador.	Nº Item 1;
Dígito	Este campo muestra el dígito verificador de la identificación del contenedor	
Tipo Cont.	Este campo muestra el tipo de contenedor, que permite identificar las características del contenedor. Para realizar las validaciones de valor del campo tipo-cnt se utilizarán los códigos de la Norma ISO (código alfanumérico de largo 4). A continuación se adjuntan los códigos a utilizar:	Sigla Número Tipo Cont. Cont. S.O.
Cnt S.O.	Identificación si el contenedor es Shipper Owner	Peso
Peso	Este campo muestra el peso bruto de las mercancías contenidas en el	Id. Operador
Id operador	Este campo muestra el valor del RUT que identifica al operador de contenedor.	Status
Nombre operador	Este campo muestra el nombre del operador del contenedor que fue identificado previamente. Cuando no se conoce el operador del contenedor o el contenedor es responsabilidad del consignatario se debe consignar SHIPPER OWNER .	Aceptar
Status	 Este campo muestra las características de consolidación de la carga que contiene el contenedor en origen y destino. Los valores que puede tomar este campo son: EMPTY: Empty. FCL/FCL: Full Container Load. LCL/LCL: Less than Container Load. BB: Break Bulk. FCL/LCL: Full Container Load & Less than Container Load. FCL/BB: Full Container Load & Break Bulk. FCL/LCLBB: Full Container Load & Break Bulk. FCL/LCL/BB: Full Container Load & Break Bulk. CCL/LCLBB: Full Container Load & Break Bulk. CCL/LCLBB: Full Container Load & Break Bulk. CCY/CY: Container Yard to Container Yard. CFS/CFS: Container Freight Station to Container Freight Station. 	

	standar	
Agregar Col	Itenedor	
Nº Item	1;	1
Nº Cont.	1;	
SHIPPER OV	VNER	
Sigla		
Número	-	
Tipo Cont.		
Cont. S.O.		
Peso		
(d. Operador		
Nm. Operador		
Status]
ĺ.	Aceptar Cancelar	





Para modificar un contenedor.

Seleccionar el enlace **Modificar**, junto con seleccionar la fila del contenedor al cual se desea modificar.

todificar	Elmin	<u>iar</u>						<u>+ A</u>	gregar CntMO	+ Agregar Sell
1	C	Sigla	Número	Dígito	Tipo Cont.	Cont. S.O.	Peso	ld, Oper.	Nm. Oper.	Status
2	1	AKLU	816437	0	20G1		555555	77820640-4	PAOLA	FCL/FCL
	-						_			
	-		-				-			
	-	-								

Para modificar un **Contenedor**, se debe seleccionar la fila deseada y luego presionar el botón **Modificar**. Una vez que está de acuerdo con los cambios presionar el botón **Sí**, de lo contrario el botón No

Una vez que esta conforme con los cambios, presionar el botón Aceptar

🚸 Modificar Co	ontenedor X
Nº Item	1
Nº Cont.	1
	INER
Sigla	AKLU
Número	816437 - 0
Tipo Cont.	20G1
Cont. S.O.	
Peso	0
Id. Operador	77820640-4
Nm. Operador	PAOLA
Status	FCL/FCL
Ĺ	Aceptar Cancelar



Una vez que ha seleccionado el contenedor deseado puede presionar el enlace Eliminar. Donde debe confirmar el Contenedor a eliminar. Presionando el botón **Sí**, de lo contrario el botón No.

1	C	Sigla	Número	Dígito	Tipo Cont.	Cont. S.O.	Peso	Id
⊽ 1	1	AKLU	816437	0	20G1		555555	7
			Co	ntenedores	i seguro de Elimin	ar el Contenedo	x [1-1]?	
CntIM	10	niner		м Г				





CARGA PELIGROSA EN EL CONTENEDOR

Este Grupo permite identificar los números IMO de peligrosidad de la carga.

Para Agregar una instancia de carga peligrosa asociado a un contenedor determinado, se debe seleccionar la fila deseada, y luego seleccionar el enlace que dice **+ Agregar CntIMO**

	10	(fixes	Al image	1
-	1	Case	PALITERU	

odificar	Elmin	<u>)5</u>						±A	gregar ChtIMO	+ Agregar Selk
I.	C	Sigla	Número	Digito	Tipo Cont.	Cont. S.O.	Peso	Id. Oper.	No. Oper.	Status
71	1	AKLU	816437	0	20G1		555555	77820640-4	Juan Pérez	FCL/FCL
		-				-				

- Clase Este campo muestra la clase IMO de peligrosidad de la carga en el contenedor.
- Número Este campo permite identificar los números IMO de peligrosidad de la carga en el contenedor

A 1 C	
🖗 Agregar Ur	
Nº Item	1
N aom	
Nº Cont.	1
Clase	
Número	
	Canadan
	Aceptar Cancelar
Wood 😵	ificar CntIMO
Nº Item	1
N° Con	t. 1
Clase	1
Número	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Acenter Cenceler
Modifi	
14 Odini	
9	Esté serve de Maríférer el Calindon
~	Esta seguro de Modificar el ChuiviO?

Modificar	Elmin			
	C	Clase	Número	
	1	1	1	

Para modificar un **la peligrosidad del contenedor**, se debe seleccionar la fila deseada y luego presionar el botón **Modificar**.

Donde debe confirmar la modificación presionando el botón **Sí**, de lo contrario el botón No

Una vez que ha seleccionado la peligrosidad deseada puede presionar el enlace Eliminar. Donde debe confirmar la eliminación.

CntIMO	×
2	¿Está seguro de Eliminar el CntIMO [1-1]?
	<u>Sí</u> <u>N</u> o

I C Clas		
	se l	Número
1 1		1

Sí

No

Se abre una ventana donde indica la acción . Donde debe confirmar la eliminación presionando el botón **Sí**, de lo contrario el botón No





SELLOS

En este conjunto campos se deben indicar los sellos del contenedor consignados en el Documento de Transporte

I.	C	Sigla	Número	Digito	Tipo Cont.	Cont. S.O.	Peso	Id. Oper.	Nm. Oper.	Stotus
I	1	AKLU	816437	0	20G1		555555	77820640-4	Juan Pérez	FCL/FCL

Para Agregar una nueva instancia sellos asociado a un contenedor determinado, se debe seleccionar la fila deseada (contenedor), y luego seleccionar el enlace que dice **+ Agregar Sello.**

- Número Este campo muestra la identificación de sellos, a través de sus marcas o numeración.
- Código Este campo muestra el código del emisor del sello. Para realizar las validaciones de valor del campo "**codigo**" se utilizarán los códigos del Anexo 51-47 del Compendio de Normas Aduaneras. Si no lo conocer puede utilizar el botón Buscar.
- Emisor Este campo muestra el nombre del emisor del sello de acuerdo a lo consignado en el campo **código**.

🚸 Agregar	Sello 🔀
Nº Item	1
Nº Cont.	1
Número	
Código	Buscar
Emisor	<descripción></descripción>
	Cancelar Cancelar

Tipo de Sello
Seleccione el Tipo de Sello:

ADUANA

Aceptar

Cerrar

Utilizando el botón buscar, para seleccionar un Código de Sello, aparecerá la siguiente ventana

ticit	car Elmi	nac		
1	C	Número	Código	Emisor

Modifica	r Elimir	<u>vər</u>		
1	C	Número	Código	Emisor
	1	123456789012345	AG	DESPACHADOR
	-			

Para modificar un **Sello del contenedor**, se debe seleccionar la fila deseada y luego presionar el botón **Modificar**.

🚸 Modificar S	Sello		×
N° Item N° Cont. Número	1		
Código Emisor	AD		Buscar
	Aceptar	Cancelar	





En la ventana de modificación, una vez que este conforme con los cambios, debe presionar el botón Aceptar.

Modificar			×
?	¿Está segun	o de Modificar	el Sello?
	<u>S</u> í	No	

Una vez que ha seleccionado el sello deseado

puede presionar el enlace Eliminar. Donde debe

confirmar la eliminación.

De forma similar para eliminar



VEHICULO

VEHÍCULOS EN EL ITEM

En este conjunto de campos se describen los vehículos que ingresan o salen del país con cargo a este documento de transporte.

Para Agregar una nueva instancia Vehículo asociado a un Ítem determinado, se debe seleccionar la fila deseada (Ítems), y luego seleccionar el enlace que dice + Agregar Vehículo

gregar	Modificar	Eliminar			±.Agre	gar Contenedor	± Ago	aar Vehiculo	+ Agregar	ItemIMO ±	Agregar Equip
I	Marcas	C. Pelig	Bultos	Tp. Bulto	Descripción	Peso	U. Pesu	Yolumen	U. Volu	Observaci	Carga cnt
	Marca 2	rca 2 5 33	51	CUBO	333	KGM	333	MTQ	Bolsas	5	

Vehiculos Modificar Elminar							
I	Modelo	Id. Cajón	Chassis	Marca	Observación		

- Modelo Este campo muestra el modelo del vehículo. Tabla de códigos a utilizar, por definir.
- Id cajón Este campo muestra la identificación del cajón que contiene el vehículo.
- Este campo muestra la identificación del chassis vehículo a través de su chasis
- Marca Este campo muestra la marca del vehículo.
- observación Este campo muestra las observaciones relacionadas al vehículo en forma de texto libre

🚸 Agregar Ve	ehículo	×
Nº Item	1	
Modelo		
ld. Cajón		
Chassis		
Marca		
Observación		
	Cancelar	





Para modificar un **vehículo**, se debe seleccionar la fila deseada y luego presionar el botón **Modificar**. De forma similar para eliminar.

Modificar Eliminar				
Modelo	Id. Cajón	Chassis	Marca	Observación
SUBARU SEDAN	jjj888	fff888	SUBARU	sin puerta

Se mostrará el formulario, con los datos a modificar.

×
×
)?

Una vez que ha seleccionado el **vehículo** deseado puede presionar el enlace Eliminar. Donde debe confirmar la eliminación.

ÍTEM IMO

CARGA PELIGROSA

Este conjunto de campos permite identificar los números IMO de peligrosidad de la carga, asociada a cada ocurrencia de Ítem.

						TAGEG	ar concene	gor ± Agrs	sgar veniculo	± AQ cala	TCOULTS?	+ Adregar Equips
1	Marcas	C. Pelig	Bultos	Tp. Buito	Descrip	oción	Peso	U. Peso	Volumen	U. 11-22-	Observedi.,	. Carga cnt
	Marca 2	S	33	51	CUBO		333	KGM	333	MTQ	Bolsas	5

Para Agregar una nueva instancia **ItemIMO** asociado a un Ítem determinado, se debe seleccionar la fila deseada (**Ítems**), y luego seleccionar el enlace que dice **+ Agregar ItemIMO**

Clase	Este campo muestra la clase IMO
	de peligrosidad de la carga
Número	Este campo muestra el número de
	las Naciones Unidas para identificar
	la peligrosidad de la carga

Items IM Modificar	o Eliminar	
I	Clase	Número

🏈 Agregar II	tem IMO		×
Nº Item	1		
Clase			
Número			
	Aceptar	Cancelar	





	items IM(<u>Modificar</u>	D <u>Eliminar</u>	
	I	Clase	Número
		1	1
Ľ			

Para modificar un **Item IMO**, se debe seleccionar la fila deseada y luego presionar el botón **Modificar**. De forma similar para eliminar.

Una vez que ha seleccionado el **Item IMO** deseado puede presionar el enlace Eliminar. Donde debe confirmar la eliminación.

🚸 Modifica	ar Item IMO 🔀
N° Item	1
Clase	1
Número	1
	Cancelar
Eliminar	×
?	¿Está seguro de Eliminar el Item IMO?
	<u>Sí</u> <u>N</u> o

EQUIPOS

En este conjunto de campos se describen los Equipos

vgregar	Modificar Eliminar						+ Agregar Contenedor + Agregar Vehículo + Agregar ItemIMO					
I.	Marcas	C. Pelig	Bultos	Tp. Bulto	Descrip	ción	Peso	U. Peso	Volumen	U. Volu	Observa	Cargo ont
1	Marca 2	s	33	51	CUBO		333	KGM	333	MTQ	Bolsas	S
		_						-				

t

TEO

Para Agregar una nueva instancia **Equipo** asociado a un Ítem determinado, se debe seleccionar la fila deseada (**Ítems**), y luego seleccionar el enlace que dice **+ Agregar Equipo**

Tipo equipo Este campo muestra los tipos de equipo anexo con el que ingresa o sale del país un

contenedor. Los valores que puede tomar este campo son:

- ✤ F: FLEXITAINER.
- ✤ GEN SET.
- R: TRAILER.
- **Sigla** Este campo muestra parte de la identificación del equipo anexo que corresponde a una sigla.
- identificación Este campo muestra parte de la identificación del equipo anexo que corresponde en la generalidad de las veces a un número.

Para modificar un **Equipo**, se debe seleccionar la fila deseada y luego presionar el botón **Modificar**.

En la ventana de modificación, una vez que este conforme con los cambios, debe presionar el botón Aceptar. De forma similar para eliminar.

Una vez que ha seleccionado el **Equipo** deseado puede presionar el enlace Eliminar. Donde debe confirmar la eliminación.

诊 Agregar E	anibo	×
Nº Item	1	-
Tipo Equipo	F (Flexitainer)	
Sigla		
Identificación		
	Aceptar Cancelar	

Sgla

Identificación

Wodificar Eq	uipo X
Nº Item	1
Tipo Equipo	F (Flexitainer)
Sigla	DFGL
Identificación	34555
	Aceptar Cancelar
Eliminar	×
?	¿Está seguro de Eliminar el Equipo?
	<u>Sí</u> <u>N</u> o





1.4.Guardar Documentos.

Una vez creados los documentos es posible guardar una copia de estos, para ser enviados posteriormente o utilizados como plantilla para la creación de nuevos documentos.

Enviar	Ver Estado
Guardar Copia	Enviar Todo

1.5.Abrir Documentos.

A través de la opción de menú **Archivo » Abrir**, es posible abrir archivos previamente guardados en la aplicación.

🚸 SIDEMAR	2.0 - Encabezado	s de Manifiesto	Tramitados	
Archivo Ver	Actualizar ?			
Nuevo 🕨				
Abrir				
Salir	Nº Referencia	Nº Aceptación	Estado	Fecha
	Abrir		? x	
	Buscar en: 🔂 backu	4P	- ← 🗈 🗳 💷-	
	istorial Historial Escritorio Mis documentos Mi PC	=TO-1.0-1109.xml =TO-1.0-910.(45).13092006.xml		
	Red Tipo de arc	shivos: ×.×	Abrir Cancelar	

Donde es posible seleccionar el documento a desplegar en el formulario correspondiente.

1.6.Enviar Documentos.

Una vez creados los documentos es necesario enviarlos al **SNA**, para esto se debe utilizar el botón **Enviar** si sólo se desea enviar un documento o el botón **Enviar Todo** si se desea realizar un envío masivo.

Para enviar un documento, seleccionar botón Enviar:

	Observaciones
	Tipo Obs GRAL
Enviar Guardar Copia	Agregar Obs Modificar Obs Eliminar Obs
	Nombre Contenido
Enviar Todo Ver Estado	GRAL La lala

Lo anterior permite enviar el documento desplegado en ese momento, por lo tanto, no es necesario guardar una copia de este para hacerlo. Si no existe un documento desplegado al momento de seleccionar el botón **Enviar**, se desplegará un mensaje de error.

Vale decir que al realizar un envío, automáticamente el sistema guarda una copia del documento en **backup**.





Enviar Todo si se desea realizar un envío masivo.

Enviar	Ver Estado
Guardar Copia	Enviar Todo

Lo anterior desencadena la copia de todos los mensajes contenidos en **contenedor/envio-masivo-mfto[***bI***]** a **mensajes.**

Cada vez que se realiza Guardar Copia, el sistema deja una copia en **contenedor/envio-masivo-mfto**[*bI*], si se realiza esta operación al enviar masivamente, enviará todos los mensajes dejados en esta carpeta.

Por lo tanto se sugiere utilizar el Botón Guardar Copia sólo cuando desea realizar envío masivo.

1.7.Estados del Envío.

» Aceptaciones.

Si el resultado de todas las validaciones, ya sea de **Ingreso** o **Modificación**, resultan satisfactorias el documento es **Aceptado**.

» Rechazos.

Si el resultado de todas las validaciones, ya sea de **Ingreso** o **Modificació**n, resultan insatisfactorias el documento es **Rechazado**.



1.8.Consulta Documentos Tramitados.

Una vez enviados los mensajes es posible ver el estado después del procesamiento a través de la opción **Ver » Tramitados » Manifiestos**. (Bill of Lading).

🚸 SIDEMAR 2.0 - Encabezados de Manifiesto Tramitados							
Archivo	Ver	Actualizar	?				
	Tramitados Encabezado de Manifiesto						
Nº		Nº Referencia	5	N ^o Aceptación	E	stado	





Puede buscar en un rango de fechas junto con el estado al momento de la recepción del

1.8.1. Caso Bill of Lading:

Puede busca para un nro. específico de **BL**

		mensaje
🚸 Buscar	×	🚸 Buscar 🔀
Búsqueda Específica		🔘 Búsqueda Específica
Ingrese N° Referencia:		Ingrese N° Referencia:
🔘 Búsqueda Global	_	💿 Búsqueda Global
Ingrese Fechas (máx. 31 días):		Ingrese Fechas (máx. 31 días):
ي	1	Desde: 07-06-2007
Hasta: 07-06-2007 🤙		Hasta: 07-06-2007
Ingrese Estado:		Ingrese Estado:
Todos		Todos
		RECHAZADOS
Aceptar Cancelar		AdCONFORMADOS ANULADOS

Al ingresar un rango de fechas, el Sistema despliega todos los Documentos tramitados en ese rango. Vale destacar que el rango de búsqueda no debe superar los 31 días por asuntos de carga de datos.

ivo <u>V</u> e	er <u>A</u> ctualizar <u>?</u>					
No	Nº Referencia	Estado	Fecha	Id Documento	Nave 🔺	Buscar
1	PDI20070605-01	ACEPTADO (I)	05-06-2007 10:10	15712297	CAPE MORETON	
2	PDI20070604-19	RECHAZADO (I)	04-06-2007 17:21		Alcaravan	Ver
3	PDI20070604-18	ACEPTADO (I)	04-06-2007 16:44	15712289	Alcaravan	
4	PDI20070604-17	RECHAZADO (I)	04-06-2007 16:38		Alcaravan	Modificar
5	PDI20070604-16	RECHAZADO (I)	04-06-2007 16:33		Alcaravan	
6	PDI20070604-15	RECHAZADO (I)	04-06-2007 16:32		Alcaravan	ñ clavav.
7	PDI20070604-14	RECHAZADO (I)	04-06-2007 16:31		Alcaravan	Ficial al
8	PDI20070604-13	RECHAZADO (I)	04-06-2007 16:20		Alcaravan	
9	PDI20070604-12	RECHAZADO (I)	04-06-2007 15:42		Alcaravan	Anular
10	PDI20070604-11	RECHAZADO (I)	04-06-2007 15:35		Alcaravan	
11	PDI20070604-09	ACEPTADO (I)	04-06-2007 11:56	15712265	AAZAM	Errores/Warning
12	PDI20070604-08	ACEPTADO (I)	04-06-2007 11:55	15712263	AAZAM	
13	PDI20070604-07	RECHAZADO (I)	04-06-2007 11:53		Abilio Souza	
14	PDSL20070604-05	ACEPTADO (I)	04-06-2007 11:51	15712261	MV PIETARI GLORY	
15	PDSL20070604-06	ACEPTADO (I)	04-06-2007 11:51	15712262	MV PIETARI GLORY	
16	PDST070601-01	RECHAZADO (I)	04-06-2007 10:16		MV PIETARI GLORY	
17	PDST070530-16	RECHAZADO (M)	31-05-2007 16:01		MV PIETARI GLORY	
18	PDST070530-11	RECHAZADO (M)	31-05-2007 11:18		MV PIETARI GLORY	
10	PDST070530-14	RECHAZADO (M)	31-05-2007 11:16		MV PIETARI GLORY	

1.8.2. Resultado de búsqueda de documentos.

De la pantalla de resultados de una búsqueda se puede ver los estados posibles de los documentos enviados, y desde allí seleccionar algún tipo de gestión sobre ellos.

_	Buscar
k 👘	
appa	Ver
Diness	
	Modificar
A	
A	Aclarar
A	Anutau
APAS	Anuar
RCURY	Emana / Manairan
TES 7	Errores/warnings
TES 7	
res 7	
TES 7	
IES /	
IES /	

Así, cada uno de los documentos pueden ser gestionados en cuanto a Modificación y Anulación, si poseen estado ACEPTADO, especificación de errores para los RECHAZADOS y visualización del documento si el estado es ACEPTADO, ANULADO o CONFORMADO





No	Nº Referencia	Estado	Fecha	Id Documento	Nave	Buscar
1	MM20071002021	ACEPTADO (I)	06-10-2007 19:11	15715376	CONI ANTARTICO	
2	MM20071002018	RECHAZADO (I)	06-10-2007 18:40		CONTANTARTICO	Ver
3	MM20071002017	RECHAZADO (I)	06-10-2007 18:31		CONT ANTARTICO	
4	MM20071002015	RECHAZADO (I)	06-10-2007 17:58		CONTANTARTICO	Maddirat
5	PD10410-08	RECHAZADO (M)	05-10-2007 16:42	and the second	GRIFFIN AURORA	
6	MM20071002046	ACEPTADO (I)	05-10-2007 15:56	15715292	CONI ANTARTICO	A CONTRACTOR OF A
7	MM20071002045	RECHAZADO (I)	05-10-2007 15:54		CONFANTARTICO	
8	MM20071002045	RECHAZADO (I)	05-10-2007 15:51		CONI ANTARTICO	
9	MM20071002043	RECHAZADO (I)	05-10-2007 15:49		CONTANTARTICO	Pantalor
10	MM20071002042	ACEPTADO (I)	05-10-2007 15:29	15715290	CONI ANTARTICO	
11	MM20071002041	RECHAZADO (I)	05-10-2007 15:26	Store The state	CONTANTARTICO	Liver is Warning
12	MM20071002040	RECHAZADO (I)	05-10-2007 15:22		CCNI ANTARTICO	
13	MM20071002039	RECHAZADO (I)	05-10-2007 15:20		CONI ANTARTICO	
14	MM20071002038	ACEPTADO (I)	05-10-2007 15:15	15715289	CONI ANTARTICO	
15	MM20071002037	RECHAZADO (J)	05-10-2007 15:13	1000	CONT ANTARTECO	
16	MM20071002036	ACEPTADO (I)	05-10-2007 15:11	15715288	CONI ANTARTICO	
17	MM20071002035	ACEPTADO (I)	05-10-2007 15:07	15715287	CONI ANTARTICO	
18	MM20071002033	ACEPTADO (I)	05-10-2007 12:30	15715240	CONI ANTARTICO	
19	EJEMI0510-02	ANULADO	05-10-2007 11:57	15715233	GRIFFIN AURORA	
20	E3EMI0510-03	ANULADO	05-10-2007 11:57	15715234	GRIFFIN ALIRORA	

Acciones posibles:

Ter	
14 P.C	
Modificar	
Aciarar	
	_
Anular	

Max

Errores/Warnings

Si se selecciona la opción "**Ver**", se despliega el archivo remoto en el formulario correspondiente, pero la única operación que podrá hacer sobre él es Guardar en disco

Si se selecciona la opción "**Modificar**", se despliega el archivo remoto en el formulario correspondiente.

Si se selecciona la opción "**Aclarar**", se despliega el archivo remoto en el formulario correspondiente.

Si se selecciona la opción **"Anular"**, le propondrá el formulario donde debe ingresar el motivo por lo que se anula el documento

Si se selecciona la opción "Errores/Warnigs" para documentos Rechazados, la siguiente ventana se despliega:

Detallando el(los) motivo(s) del rechazo

🚸 Errores/Warnings :: SNA-BL-1.0-PDST070601-01.xml	X
Errores:	
 En Fechas, el [valor] [<05-06-2007 10:14>] de [FEMB] del BL debe ser menor que el [valor] [<01-06-2007 15:53>] de [FZARPE] del Encabezado de Manifiesto 	4
	-
Warnings:	
 En ItemsIMO [1], [clase-imo] [4444] no es correcto. No se encuentra registrado en el sistema 	-
2) En ItemsIMO [1], [numero-imo] [44444] no es correcto. No se encuentra registrado en el sistema	
 En ItemsIMO [1], [clase-imo] [4444] no es correcto. No se encuentra registrado en el sistema 	
 En ItemsIMO [1], [numero-imo] [4444] no es correcto. No se encuentra registrado en el sistema 	•
Cerrar	





1.9.Modificación.

Cuando existen **BL** aceptados, es posible modificar algunos campos y volver a enviarlos para que la modificación se vea reflejada en el Sistema de Aduana.

Es necesario reiterar que para modificar un documento, mediante esta aplicación, se debe realizar desde el botón **Modificar**. Opción de Menú **Ver » Tramitados » Manifiestos**. [Bill of Lading]

	Buscar
k	
iappa	Ver
piness	
IA	Modificar
A	
IA A	Aclavar
A	Fictorial
IA I	
APAS	Anular
ERCURY	
TES 7	Errores/Warnings
TES 7	

En el formulario aparecen de color gris los campos que no son modificables.

Items					
Nº Referencia PDsai-2910-100 Service UBAB (Greak Bulk)	1	Cond. Transp Sentido Oper Nombre Nave	orte HH	(House/House) (Salida) RORA	
Fechas	Loca	ciones			
Presen.: 29-10-2007 17:38 Emb. 26-11- Emisión 28-10-2007 C Zarpe 02-12-	2007 17:37 3	0 Código (ON LE CLVAP PE CLSAI	J) Descripción VALPARAISO, Ci San Antonio	HLE	Agregat Modificar
Participantes		PD PECL	Callao	<u> </u>	7
Participantes Emisor Almacenista Representante Emisor BL Emi Vator Id 92048000-4 Emisor BL Emiso	barcador Consignatario Notifi Nombre SAAM País Q	PD PECL	Calao		
Participantes Emisor Almacenista Representante Emisor BL Emi Valor Id 92048000-4 Eurr - Nación Id CL <u>Emisce</u> (Chile)	barcador Consignatario Notif Nombre SAAM País CL	y Notify2 Buscar (Chie)	Callao		
Participantes Emisor Almacenista Representante Emisor BL Emi Valor Id 92048000-4 Emi Valor Id 92048000-4 Emi Valor Id 92048000-4 Valor Id 92048000	barcador Consignatario Notif Nombre SAAM País CL Eliminar It	y Notify2 Buscar (Chile) Fecha Arribo	Calao		
Participantes Emisor Almacenista Representante Emisor BL Emi Valor Id 92048000-4 Emisor BL Emi Valor Id 92048000-4 Emisor BL Emi Valor Id 92048000-4 Emisor BL Valor Id 92048000-4 Emisor Id Valor Id	barcador Consignatario Notif Nombre SAAM País Q. Eliminar It	PD PECL y Notify2 <u>Buscor</u>] (Chile) Fecha Arribo	Callao Internet and the second		

Antes de enviar una modificación es importante que en el grupo de observaciones se consigne el motivo.

Debe Agregar el tipo de Observación MOT, con su respectiva descripción y luego agregarla a la lista de observaciones.

ipo obs	GRAL 💌	1	
Agre	egar Obs	Modificar Obs	Eliminar Obs
Nombre	Contenido		

Se agregó el motivo de la modificación.

Contenido		
Agr	eger Obs Modificer Obs Eliminer Obs	1
it and a second	Contenido	-
Nombre		
GRAL	BL de de carga Suelta	-

Una vez que tenga todas los cambios digitados, puede enviarlos haciendo Clic en el botón Enviar

Enviar	VerEstado	Conterido
		Agregar Obs Modificar Obs Eliminar O
Guardar Copia	Enker Tado	Nombre Contenido
		GRAL BL de de carga Suelta
		MOT Cambio el puerto de recepción de la mercancia





1.10. Anulaciones.

Una vez que el documento **Bill of Lading (BL)** fue aceptados, es posible anular ingresando el emisor del documento que se desea anular y el motivo de la anulación

Para realizar la anulación, primero debe seleccionar el documento, luego presionar el botón anular, luego de eso, apareceré el formulario de anulación.



Una vez que ingrese el motivo de la Anulación, presionar el botón aceptar.

🚸 Anular Bill of Lading	×
Datos Generales Nro. Referencia: [->DSL20070604-06 Id. Documento: [15712262	
Emisor Identificación: 92048000-4 RUT 💌	
Motivo Anulación:	
Aceptar	

En la imagen se puede observar el formulario de anulación para Bill of Lading (BL).

El cual al ser enviado provoca la anulación del documento seleccionado. Para visualizar el último estado del documento, se debe realizar una nueva consulta de documentos tramitados.

No	Nº Referencia	Estado	Fecha	Id Documento	Nave	Buscar
1	MM20071002021	ACEPTADO (I)	06-10-2007 19:11	15715376	CONT ANTARTICO	
2	MM20071002018	RECHAZADO (I)	06-10-2007 18:40		CONTANTARTICO	Ver
3	MM20071002017	RECHAZADO (I)	06-10-2007 18:31		CONTANTARTICO	
4	MM20071002015	RECHAZADO (I)	06-10-2007 17:58		CONTANTARTICO	Madifirat
5	PD10410-08	RECHAZADO (M)	05-10-2007 16:42		GRIFFIN AURORA	
6	MM20071002046	ACEPTADO (I)	05-10-2007 15:56	15715292	CONI ANTARTICO	Actions
7	MM20071002045	RECHAZADO (I)	05-10-2007 15:54		CONTANTARTICO	asciar ar
8	MM20071002044	RECHAZADO (I)	05-10-2007 15:51		CONTANTARTICO	A COMPANY
9	MM20071002043	RECHAZADO (I)	05-10-2007 15:49		CONTANTARTICO	Anglar
10	MM20071002042	ACEPTADO (I)	05-10-2007 15:29	15715290	CONI ANTARTICO	The second second second
11	MM20071002041	RECHAZADO (I)	05-10-2007 15:26		CONT ANTARTICO	Errores/Warning
12	MM20071002040	RECHAZADO (I)	05-10-2007 15:22	1.000	CONTANTARTICO	
13	MM20071002039	RECHAZADO (I)	05-10-2007 15:20		CONTANTARTICO	
14	MM20071002038	ACEPTADO (I)	05-10-2007 15:15	15715289	CONI ANTARTICO	
15	MM20071002037	RECHAZADO (J)	05-10-2007 15:13		CONT ANTARTECO	
16	MM20071002036	ACEPTADO (I)	05-10-2007 15:11	15715288	CONI ANTARTICO	
17	MM20071002035	ACEPTADO (I)	05-10-2007 15:07	15715287	CONI ANTARTICO	
18	MM20071002033	ACEPTADO (I)	05-10-2007 12:30	15715240	CONI ANTARTICO	
19	EJEM00510-02	ANULADO	05-10-2007 11:57	15715233	GRIFFIN ALRORA	
20	F #5400510.03	ANIEADO	05-10-2007 11-52	\$5735234	CELEFITY ALLOCAL	

En la imagen se ve el documento anulado de color fucsia.





1.11. Actualizar tablas internas

Para actualizar tablas internas, ya sea Países, Locaciones o Sitios de Atraque, seleccionar Actualizar >> Locaciones [*Países/Sitios de Atraque*].

و 🌾	SIDEMAR 2.0 - Bills of Lading Tramitados					
Arc	hivo	Ver	Actualizar ?			
		Paises		1		
		Locaciones				
	Nº		Sitios Atraque			Estado
	1		PDSL20070604-06			RECHAZADO (M)
	2	FEC-050620070001			RECHAZADO (I)	
	0		DD100070	2000 01		ACEDTADO (T)

1.11.1. Para Locaciones:

🔗 Actualizar Locaciones	×
Seleccione el País a actualizar:	
Chile	•
Aceptar Cerrar	

Luego de seleccionar el país y aceptar, se despliega el siguiente mensaje:

SIDEMAR				X
?	Se procederá a actua	ilizar las Locacion	es de Chile, ¿Est	á seguro de realizar esta acción?
		Sí	No	

Luego de aceptar, comenzará el proceso de actualización el cual puede tomar un tiempo considerable, tomando en cuenta el tipo de acción a realizar (conexión remota). Vale decir, que el éxito de la acción, está directamente relacionado con el estado de la conexión y los servicios.

Una vez terminada la operación aparecerá el siguiente mensaje:

SIDEMAR	×
i	Locaciones actualizadas exitosamente
	Aceptar





1.11.2. Para Sitios de Atraque:

SIDEMAR	×
?	Se procederá a actualizar los Sitios de Atraque. ¿Está seguro de realizar esta acción?
	Sí No

Luego de aceptar, se cargarán de forma remota los sitios de atraque. Vale decir, que el éxito de la acción, está directamente relacionado con el estado de la conexión y los servicios.

Una vez terminada la operación aparecerá el siguiente mensaje:



1.11.3. Para Países

SIDEMAR	×						
?	Se procederá a actualizar el listado de Países. ¿Está seguro de realizar esta acción?						
	<u>[]</u> <u>№</u> о						

Luego de aceptar, se cargarán de forma remota los países. Vale decir, que el éxito de la acción, está directamente relacionado con el estado de la conexión y los servicios. Una vez terminada la operación aparecerá el siguiente mensaje:







ANEXOS

I. Container ISO-Codes

New ISO	L x W x H in feet	Feet mark	*	Description of container	Old ISO
20G0	20 x 8 x 8	20'	-	general container	2000
20G1	20 x 8 x 8	20'	-	general container with ventilation holes	2010
20H1	20 x 8 x 8	20'	-	port hole reefer container	2040
20T0	20 x 8 x 8	20'	-	tank container	2070
22G0	20 x 8 x 8,5	20'	20'GC	general container	2200
22G1	20 x 8 x 8,5	20'	-	general container with ventilation holes	2210
22V0	20 x 8 x 8,5	20'	-	highly ventilated container	2213
22RO	20 x 8 x 8,5	20'	20'RF	integral reefer container	2230
22R1	20 x 8 x 8,5	20'	-	integral reefer/heated container	2232
22H2	20 x 8 x 8,5	20'	-	thermal insulated external container	2242
22U0	20 x 8 x 8,5	20'	20'OT	open top container	2250
22U1	20 x 8 x 8,5	20'	20'OT	open top container - removable top	2251
22P1	20 x 8 x 8,5	20'	20'FLAT	flat rack with fixed ends	2261
22P2	20 x 8 x 8,5	20'	-	flat with fixed corner posts only	2262
22P3	20 x 8 x 8,5	20'	-	flat with collapsible ends	2263
22P5	20 x 8 x 8,5	20'	-	open sided container	2265
22T0	20 x 8 x 8,5	20'	20'TC	tank container - non dangerous liquid	2270
22T5	20 x 8 x 8,5	20'	20'TC	tank container	2275
22B0	20 x 8 x 8,5	20'	20'BULK	dry bulk container	2280
25G0	20 x 8 x 9,5	20'	20'HC	general high cube container (9,6)	2500
25R1	20 x 8 x 9,5	20'	20'HCRF	integral high cube reefer container (9,6)	2532
28U1	20 x 8 x 4	20'	-	half height open top container	2650
26T0	20 x 8 x 4	20'	-	half height tank container	2670
28P0	20 x 8 x 4	20'	-	platform flat	2960
42G0	40 x 8 x 8,5	40'	40'GC	general container	4300
42G1	40 x 8 x 8,5	40'	-	general container with ventilation holes	4310
42V0	40 x 8 x 8,5	40'	-	highly ventilated container	4313
42R0	40 x 8 x 8,5	40'	40'RF	integral reefer container	4330
42U1	40 x 8 x 8,5	40'	40'OT	open top container	4350
42U1	40 x 8 x 8,5	40'	40'OT	open top container with removable top parts	4351
42P1	40 x 8 x 8,5	40'	40'FLAT	flat rack with fixed ends	4361
42P2	40 x 8 x 8,5	40'	-	flat with corners posts only	4362
42P3	40 x 8 x 8,5	40'	-	flat with collapsible ends	4363
42P5	40 x 8 x 8,5	40'	-	open sided container	4365
42B0	40 x 8 x 8,5	40'	40'BULK	dry bulk container	4380
45G0	40 x 8 x 9,5	40'	40'HC	general container high cube (9,6)	4500
45R1	40 x 8 x 9,5	40'	40'HCRF	integral reefer container high cube (9,6)	4532
48U1	40 x 8 x 4	40'	-	half height open top container	4650
48P0	40 x 8 x 2	40'	-	platform flat	4960